

## 附件 1

# 高等学校实验室危化品专项督导检查项目表

检查项目	检查要点	情况记录
<b>队伍建设</b>		
学校根据需要配备专职或兼职的实验室安全管理人员	有重要危险源，即有毒有害（剧毒、易制爆、易制毒、爆炸品等）化学品、危险（易燃、易爆、有毒、窒息）气体、动物及病原微生物、辐射源及射线装置、同位素及核材料、危险性机械加工装置、强电强磁与激光设备、特种设备等的高校应依据工作量，在校级管理机构配备足够的专职实验室安全管理人员 有重要危险源的院系应依据工作量配备专职实验室安全管理人员；文、管、艺术类、数学及信息相关工学等院系配备兼职实验室安全管理人员	
<b>危险源辨识</b>		
学校、院系层面建立危险源分布清单	清单内容需包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息	
涉及危险源的实验场所，应有明确的警示标识	涉及重要危险源的场所，有显著的警示标识	
建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案	学校、院系、实验室应逐级建立风险分级管控方案	
针对高危实验物品开展专项检查	针对重要险源，开展定期专项检查	
安全检查人员应配备专业的防护和计量用具	安全检查人员要佩戴标识、配备照相器具 进入涉及危化品、生物、辐射等实验室要穿戴必要的防护装具；检查辐射场所要佩戴个人辐射剂量计；配备必要的测量、计量用具（手持式 VOC 检测仪、声级计、风速仪、电笔、万用表等）	

检查项目	检查要点	情况记录
<b>场所环境</b>		
实验场所应张贴安全信息牌	每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括：安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新	
实验场所应具备合理的安全空间布局	超过 200 平方米的实验楼层具有至少两处紧急出口，75 平方米以上实验室要有两个出入口； 实验楼大走廊保证留有大于 1.5 米净宽的消防通道 实验室操作区层高不低于 2 米 理工农医类实验室内多人同时进行实验时，人均操作面积不小于 2.5 平方米	
实验室消防通道通畅，公共场所不堆放仪器和物品	保持消防通道通畅	
实验室建设和装修应符合消防安全要求	实验操作台应选用合格的防火、耐腐蚀材料 仪器设备安装符合建筑物承重载荷 有可燃气体的实验室不设吊顶 不用的配电箱、插座、水管水龙头、网线、气体管路等，应及时拆除或封闭 实验室门上有观察窗，外开门不阻挡逃生路径	
实验室所有房间均须配有应急备用钥匙	应急备用钥匙需集中存放、统一管理，应急时方便取用	
实验设备需做好振动减震、电磁屏蔽和噪音降噪	容易产生振动的设备，需考虑建立合理的减震措施 易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备，需做好磁屏蔽 实验室噪声一般不高于 55 分贝（机械设备不高于 70 分贝）	
实验室水、电、气管线布局合理，安装施工规范	采用管道供气的实验室，输气管道及阀门无漏气现象，并有明确标识。供气管道有名称和气体流向标识，无破损 高温、明火设备放置位置与气体管道有安全间隔距离	
<b>场所其他安全</b>		
每间实验室均有编号并登记造册	现场查看门牌，查阅档案	
危险性实验室应配备急救物品	配备的药箱不得上锁，并定期检查药品是否在保质期内	

检查项目	检查要点	情况记录
停用的实验室有安全防范措施和明显标识	查看现场	
<b>消防设施</b>		
实验室应配备合适的灭火设备，并定期开展使用训练	烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防砂、消防喷淋等，应正常有效、方便取用 灭火器种类配置正确，且在有效期内（压力指针位置正常等），安全销（拉针）正常，瓶身无破损、腐蚀	
紧急逃生疏散路线通畅	在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图，疏散路线图的逃生路线应有二条（含）以上，路线与现场情况符合 主要逃生路径（室内、楼梯、通道和出口处）有足够的紧急照明灯，功能正常，并设置有效标识指示逃生方向 人员应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项（现场调查人员熟悉程度）	
<b>应急喷淋与洗眼装置</b>		
存在燃烧和腐蚀风险的实验区域，需配置应急喷淋和洗眼装置	应急喷淋和洗眼装置的区域有显著标识	
应急喷淋与洗眼装置安装合理，并能正常使用	应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通，距离不超过 30 米。应急喷淋安装位置合适，拉杆位置合适、方向正确。应急喷淋装置水管总阀为常开状，喷淋头下方无障碍物 不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置 洗眼装置接入生活用水管道，水量水压适中（喷出高度 8~10 厘米），水流畅通平稳	
定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护	经常擦拭洗眼喷头，无锈水脏水，有检查记录（每月启动一次阀门，时刻保证管内流水畅通）	
<b>通风系统</b>		
有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统	管道风机需防腐，使用可燃气体场所宜采用防爆风机； 实验室通风系统运行正常，柜口面风速 0.35~0.75 米/秒，定期进行维护、检修 屋顶风机固定无松动、无异常噪声	

检查项目	检查要点	情况记录
通风柜配置合理、使用正常、操作合规	实验室排出的有害物质浓度超过国家现行标准规定的允许排放标准时，应采取净化措施，做到达标排放 任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验，都应在通风柜内进行 进行实验时，通风柜可调玻璃视窗开至离台面 10—15 厘米，保持通风效果，并保护操作人员胸部以上部位 实验人员在通风柜进行实验时，避免将头伸入调节门内。不可将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风柜内，以免堵塞排风口 通风柜内放置物品应距离调节门内侧 15 厘米以上，以免掉落 玻璃视窗材料应是钢化玻璃	
<b>门禁监控</b>		
重点场所需安装门禁和监控设施，并有专人管理	关注重点场所，如剧毒品、病原微生物、放射源存放点、核材料等危险源的管理	
门禁和监控系统运转正常，与实验室准入制度相匹配	监控不留死角，图像清晰，人员出入记录可查，视频记录存储时间不少于 30 天 停电时，电子门禁系统应是开启状态或者有备用机械钥匙	
<b>实验室防爆</b>		
有防爆需求的实验室需符合防爆设计要求	安装有防爆开关、防爆灯等，安装必要的气体报警系统、监控系统、应急系统等 对于产生可燃气体或蒸汽的装置，应在其进、出口处安装阻火器 室内应加强通风，防止爆炸物聚积	
应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备	使用合适的安全罩防护	
<b>个人防护</b>		
实验人员需配备合适的个人防护用品	进入实验室人员需穿着质地合适的实验服或防护服 按需要佩戴防护眼镜、防护手套、安全帽、防护帽、呼吸器或面罩（呼吸器或面罩在有效期内，不用时须密封放置）等 进行化学、生物安全 and 高温实验时，不得佩戴隐形眼镜 操作机床等旋转设备时，不得穿戴长围巾、丝巾、领带等，长发需盘在工作帽内 穿着化学、生物类实验服或戴实验手套，不得随意进入非实验区	

检查项目	检查要点	情况记录
个人防护用品分散存放，存放地点有明显标识	在紧急情况需使用的防化服等个人防护器具应分散存放在安全场所，以便于取用	
各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录	检查培训及维护记录	
<b>其他</b>		
危险性实验(如高温、高压、高速运转等)时必须有两人在场	实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度	
<b>危险化学品购置</b>		
危险化学品采购需要符合要求	危险化学品须向具有生产经营许可资质的单位进行购买，查看相关供应商的经营许可资质证书复印件	
剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序合规	购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买，并保留报批及审批记录 建立购买、验收、使用等台账资料 不得私自从外单位获取管制化学品	
麻醉药品、精神药品等购买前须向食品药品监督管理部门申请	报批同意后向定点供应商或者定点生产企业采购	
保障化学品、气体运输安全	现场抽查，校园内的运输车辆、运送人员、送货方式等符合相关规范	
<b>实验室化学品存放</b>		
实验室内危险化学品建有动态台账	建立实验室危险化学品动态台账，并有危险化学品安全技术说明书(MSDS)或安全周知卡，方便查阅 定期清理废旧试剂，无累积现象	
化学品有专用存放空间并科学有序存放	储藏室、储藏区、储存柜等应通风、隔热、避光、安全 易泄漏、易挥发的试剂存放设备与地点应保证充足的通风 试剂柜中不能有电源插座或接线板 化学品有序分类存放，固体液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂	

检查项目	检查要点	情况记录
	配备必要的二次泄漏防护、吸附或防溢流功能	
实验室内存放的危险化学品总量符合规定要求	危险化学品（不含压缩气体和液化气体）原则上不应超过 100 公升或 100 千克，其中易燃易爆性化学品的存放总量不应超过 50 公升或 50 千克，且单一包装容器不应大于 20 公升或 20 千克（按 50 平方米为标准，存放量以实验室面积比考量） 单个实验装置存在 10 公升以上甲类物质储罐，或 20 公升以上乙类物质储罐，或 50 公升以上丙类物质储罐时，需加装泄露报警器及通风联动装置	
化学品标签应显著完整清晰	化学品包装物上应有符合规定的化学品标签 当化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识。化学品标签脱落、模糊、腐蚀后应及时补上，如不能确认，则以不明废弃化学品处置	
<b>实验操作安全</b>		
制定危险实验、危险化工工艺指导书、各类标准操作规程（SOP）、应急预案	指导书和预案上墙或便于取阅，实验人员熟悉所涉及的危险性及应急处理措施，按照指导书进行实验	
危险化工工艺和装置应设置自动控制和电源冗余设计	涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的反应装置应设置自动化控制系统 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置应设置双重电源供电或控制系统应配置不间断电源	
做好有毒有害废气的处理和防护	对于产生有毒有害废气的实验，须在通风柜中进行，并在实验装置尾端配有气体吸收装置，配备合适有效的呼吸器	
<b>管制类化学品管理</b>		
剧毒化学品执行“五双”管理（即双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账），技防措施符合管制要求	单独存放、不得与易燃、易爆、腐蚀性物品等一起存放 有专人管理并做好贮存、领取、发放情况登记，登记资料至少保存 1 年 防盗安全门应符合 GB17565 的要求，防盗安全级别为乙级（含）以上，防盗锁应符合 GA/T73 的要求，防盗保险柜应符合《防盗保险柜》GB10409-2001 的要求，监控管控执行公安要求	
麻醉药品和第一类精神药品管理符合“双人双锁”，有专用账册	设立专库或者专柜储存，专库应当设有防盗设施并安装报警装置，专柜应当使用保险柜，专库和专柜应当实行双人双锁管理 配备专人管理并建立专用账册，专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不	

检查项目	检查要点	情况记录
	少于 5 年	
易制爆化学品存量合规、双人双锁保管	存放场所出入口应设置防盗安全门，或存放在专用储存柜内，储存场所防盗安全级别应为乙级（含）以上，专用储存柜应具有防盗功能，符合双人双锁管理要求，台账账册保存期限不少于 1 年	
易制毒化学品储存规范，台账清晰	设置专库或者专柜储存，专库应当设有防盗设施 第一类易制毒化学品、药品类易制毒化学品实现双人双锁管理，账册保存期限不少于 2 年。第二、三类易制毒品实行上锁管理，并记录台账	
爆炸品单独隔离、限量存储，使用、销毁按照公安部门要求执行	收存和发放民用爆炸物品必须进行登记，做到账目清楚，账物相符	
<b>实验气体管理</b>		
从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台账	查看记录	
气体的存放和使用符合相关要求	<p>气体钢瓶存放点须通风、远离热源、避免暴晒，地面平整干燥</p> <p>气瓶应合理固定</p> <p>危险气体钢瓶尽量置于室外，室内放置应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜</p> <p>气瓶的存放应控制在最小需求量</p> <p>涉及有毒、可燃气体的场所，配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等，张贴必要的安全警示标识</p> <p>可燃性气体与氧气等助燃气体钢瓶不得混放</p> <p>独立的气体钢瓶室应通风、不混放、有监控，有专人管理和记录</p> <p>有供应商提供的钢瓶定期检验合格标识，无超过检验有效期的气瓶、无超过设计年限的气瓶</p> <p>钢瓶气瓶颜色符合 GB/T 7144 的规定要求，确认“满、使用中、空瓶”三种状态</p> <p>使用完毕，应及时关闭气瓶总阀</p> <p>钢瓶附件齐全，未在使用中的气瓶应有气瓶帽</p>	
较小密封空间使用可引起窒息的气体，需安装有氧含量监测，设置必要的气体报警装置	存有大量无毒窒息性压缩气体或液化气体（液氮、液氩）的较小密闭空间，为防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，须安装氧含量监测报警装置	

检查项目	检查要点	情况记录
气体管路和钢瓶连接正确、有清晰标识	管路材质选择合适，无破损或老化现象，定期进行气密性检查；存在多条气体管路的房间须张贴详细的管路图，管路标识正确	
<b>化学废弃物处置管理</b>		
实验室应设立化学废弃物暂存区	暂存区应远离火源、热源和不相容物质，避免日晒、雨淋，存放两种及以上不相容的实验室危险废物时，应分不同区域 暂存区应有警示标识并有防遗洒、防渗漏设施或措施	
实验室内须规范收集化学废弃物	危险废物应按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存 废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签，并瓶口朝上放入专用固废箱中 针头等利器需放入利器盒中收集 废液应分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的 3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求 实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志 严禁将实验室危险废物直接排入下水道，严禁与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装	
化学废弃物的转运须合规	委托有危险废物处置资质的专业厂家集中处置化学废弃物，查看协议 建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，包括种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料 校外转运之前，贮存站必须妥善管理实验室危险废物，采取有效措施，防止废物的扬散、流失、渗漏或其他环境污染 转运人员应使用专用运输工具，运输前根据运输废物的危险特性，应携带必要的应急物资和个人防护用具，如收集工具、手套、口罩等 实验室危险废物的校外转运必须按照国家有关规定填写危险废物电子或者纸质转移联单，任何单位和个人未经许可不得非法转运	
学校应建设化学废弃物贮存站并规范管理	制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案 贮存站应有具体的管理办法并将贮存站安全运行、实验室危险废物出站转运等日常工作落实到相关人员的岗位职责中 贮存设施、场所应当按照规定设置危险废物识别标志； 贮存站管理员须作好实验室危险废物收集及外送情况的记录	

检查项目	检查要点	情况记录
<b>危化品仓库与废弃物贮存站</b>		
学校建有危险品仓库、化学实验废弃物贮存站，对废弃物集中定点存放	危险品仓库、化学实验废弃物贮存站须有通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋、安全警示标识等技防措施，符合相关规定，专人管理 危险品仓库、化学实验废弃物贮存站的消防设施符合国家相关规定，正确配备消防器材（如灭火器、灭火毯、砂箱、自动喷淋等）； 危险品仓库、化学实验废弃物贮存站不能建设在地下室空间，若在实验楼内，必须有警示、通风、隔热、避光、防盗、防爆、防静电、泄露报警、应急喷淋等技防措施，面积不超过 30 平方米 危险品仓库的试剂不混放，整箱试剂的叠加高度不大于 1.5 米	
<b>其他化学安全</b>		
配制试剂需要张贴标签	装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象，如确需使用，必须撕去原包装纸，贴上试剂标签	
不使用破损量筒、试管、移液管等玻璃器皿	查看现场	
<b>资质与人员要求</b>		
辐射工作单位须取得辐射安全许可证	按规定在放射性核素种类和用量以及射线种类许可范围内开展实验。除已被豁免管理外，射线装置、放射源或者非密封放射性物质应纳入许可证范畴	
辐射工作人员须经过专门培训，定期参加职业体检	辐射工作人员具有《辐射安全与防护培训合格证书》，或者《生态环境部辐射安全与防护考核通过报告单》 辐射工作人员按时参加放射性职业体检（2 年 1 次），有健康档案 辐射工作人员进入实验场所须佩戴个人剂量计，剂量计委托有资质的单位按时进行剂量监测（3 个月一次）	
核材料许可证持有单位须建立专职机构或指定专人负责保管核材料，执行国家法律法规要求。有帐目与报告制度，保证帐物相符	持有核材料数量达到法定要求的单位须取得核材料许可证，有专职机构或指定专人负责核材料管制工作，核材料衡算和核安保工作执行国家法律法规要求	

检查项目	检查要点	情况记录
<b>场所设施与采购运输</b>		
辐射设施和场所应设有警示、连锁和报警装置	放射源储存库应设“双人双锁”，并有安全报警系统和视频监控系统 辐照设施设备和 2 类以上射线装置具有能正常工作的安全连锁装置和报警装置，有明显的 安全警示标识、警戒线和剂量报警仪	
辐射实验场所每年有合格的实验场所检测报告	查看场所辐射环境监测报告	
放射性物质的采购、转移和运输应按规定报批	放射源和放射性物质的采购和转让转移有学校及生态环境部门的审批备案材料，采购和 转让转移前必须先做环境影响评价工作 放射性物质的转移和运输有学校及公安部门的审批备案材料 放射源、放射性物质以及 3 类以上射线装置储存和使用场所变更应重新开展环境影响评价	
<b>放射性实验安全及废物处置</b>		
各类放射性装置有符合国家相关规定的操作规程、安保方案及应急预案，并遵照执行	重点关注 <sup>3</sup> 辐照、电子加速器、射线探伤仪、非密封性放射性实验操作、5 类以上的 密封性放射性实验操作 查看辐射事故应急预案及应急演练记录（每年不少于一次演练）	
放射源及设备报废时有符合国家相关规定的处置方案或回收协议	中、长半衰期核素固液废物有符合国家相关规定的处置方案或回收协议，短半衰期核 素固液废弃物放置 10 个半衰期经检测达标后作为普通废物处理，并有处置记录 报废含有放射源或可产生放射性的设备，需报学校管理部门同意，并按国家规定进行 退役处置。X 光管报废时应破坏高压设备，拍照留存 涉源实验场所退役，须按国家相关规定执行	
放射性废物（源）应严加管理，不得作为普通废物处理，不得擅自处置	相关实验室应当配置专门的放射性废物收集桶；放射性废液送贮前应进行固化整备 放射性废物应及时送交城市放射性废物库收贮 排放气态或液态放射性流出物应严格按照环评和地方生态环境部门批准的排放量和排 放方式执行	

检查项目	检查要点	情况记录
<b>粉尘安全</b>		
粉尘爆炸危险场所,应选用防爆型的电气设备	防爆灯、防爆电气开关,导线敷设应选用镀锌管或水煤气管,必须达到整体防爆要求;粉尘加工要有除尘装置,除尘器符合防静电安全要求,除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置,使用工具具有防爆功能或不产生火花	
产生粉尘的实验场所,须穿戴合适的个人防护用具	粉尘爆炸危险场所应穿防静电棉质衣服,禁止穿化纤材料制作的衣服,工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器	
确保实验室粉尘浓度在爆炸限以下,并配备灭火装置	粉尘浓度较高的场所,适当配备加湿装置;配备合适的灭火装置	
<b>压力容器</b>		
规定压力容器须取得《特种设备使用登记证》	最高工作压力大于或者等于 0.1MPa (表压) 的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于 30L 且内直径 (非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸) 大于或者等于 150mm 的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa (表压), 且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPa•L 的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于 60 液体的气瓶;氧舱等盛装气体或者液体, 承载一定压力的密闭设备。须取得《特种设备使用登记证》; 设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理	
压力容器作业人员、检验单位须有相关资质	快开门式压力容器操作人员、移动式压力容器充装人员、氧舱维护保养人员,取得《特种设备作业人员证》,持证上岗,并每 4 年复审一次 委托有资质单位进行定期检验,并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 安全阀或压力表等附件需委托有资质单位定期校验或检定	
压力容器的存放区域合理,有安全警示标识	大型实验气罐的存储场所应通风、干燥、防止雨(雪)淋、水浸,避免阳光直射,严禁明火和其他热源 大型实验气体(窒息、可燃类)罐必须放置在室外,周围设置隔离装置、安全警示标识 可燃性气罐要远离火源热源	
存储可燃、爆炸性气体的气罐满足防爆要求	容器的电器开关和熔断器都应设置在明显位置,同时应设避雷装置 电气设施应防爆,避雷装置接地良好	

检查项目	检查要点	情况记录
压力容器应有专用管理制度和操作规程，实行使用登记	制定大型气罐管理制度和操作规程，定期检查大型实验气罐外观及附件是否完好，落实维护、保养及安全责任制 实行使用登记制度，及时填写使用登记表	
<b>加热及制冷装置管理</b>		
贮存危险化学品的冰箱满足防爆要求	贮存危险化学品的冰箱应为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱，并在冰箱门上注明是否防爆	
冰箱内存放的物品须标识明确，试剂必须可靠密封	标识至少包括：名称、使用人、日期等，并经常清理 实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。超低温冰箱门上有储物分区标识，置于走廊等区域的超低温冰箱须上锁	
冰箱、烘箱、电阻炉的使用满足使用期间和空间等要求	冰箱不超期使用（一般使用期限控制为 10 年），如超期使用需经审批 冰箱周围留出足够空间，周围不堆放杂物，不影响散热 烘箱、电阻炉不超期使用（一般使用期限控制为 12 年），如超期使用需经审批 加热设备应放置在通风干燥处，不直接放置在木桌、木板等易燃物品上，周围有一定的散热空间，设备旁不能放置易燃易爆化学品、气体钢瓶、冰箱、杂物等，应远离配电箱、插座、接线板等设备	
烘箱、电阻炉等加热设备须制定安全操作规程	加热设备周边醒目位置张贴有高温警示标识，并有必要的防护措施，张贴有安全操作规程、警示标识 烘箱等加热设备内不准烘烤易燃易爆试剂及易燃物品 不得使用塑料筐等易燃容器盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 使用烘箱完毕，清理物品、切断电源，确认其冷却至安全温度后方可离开；使用电阻炉等明火设备时有人值守 使用加热设备时，温度较高的实验需有人值守或有实时监控措施	
使用明火电炉或者电吹风须有安全防范举措	涉及化学品的实验室不使用明火电炉。如必须使用，须有安全防范措施 不使用明火电炉加热易燃易爆试剂 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头 不可用纸质、木质等材料自制红外灯烘箱	